

LAN利用組合の場合、
LAN子機→LAN親機の順でセットアッププログラムをダウンロードし、
その後バージョンアップ手順の例に従ってインストール作業を行ってください。

労働保険事務組合 総合コンピュータシステム (SCOPS)

バージョンアップ手順1 (Ver.11.4.0用)

<バージョンアップ時の注意事項>

◆バージョンアップの作業は、
4頁に記載している『適用手順』の通りに行ってください。

◆バージョンアップの作業を開始したら途中で中断せずに、
必ず最後まで一連の作業を完了させて下さい。

◆バージョンアップ中は、
『適用手順』以外の作業は行わないで下さい。

◆バージョンアップの手順について◆

【今回(Ver 11.4.0)へのバージョンアップ手順】

①バックアップデータ取得



②最新版のインストーラダウンロード



③最新版のインストール

※1. 総合システムをアンインストールせずにバージョンアップが可能となります。
バックアップしなくてもデータは引き継がれますが、バックアップを取ることを強く推奨します。

※2. 本手順(バージョンアップ手順1)で、正常にインストールが出来なかった場合、
【バージョンアップ手順2】に従って改めて作業を行って下さい。

総合コンピュータシステム(SCOPS) Ver.11.4.0 システム動作環境

◎対応OS

Microsoft Windows 11 / Windows 10

※windows 10のサポートは2025年10月14日までで終了となります。

※1. 日本語版のみサポート

※2. Windows8以前のOSはサポートが終了しており、当システムにおいてもサポート外となります。

※3. インストール時にOSの管理者権限(Administrators)が必要となります。

◎パソコンのスペック

Microsoft社が推奨しているスペック以上の環境を推奨。

上記のスペックを満たしても、動作が遅くなる可能性もありますのでご了承ください。

Microsoft社が推奨しているスペック

<https://www.microsoft.com/ja-jp/windows/windows-11-specifications>

例:Microsoft社が推奨しているスペック

- ・メモリ:4GB以上必要(8GB以上推奨) / ハードディスク空き容量:64GB以上の空き容量を推奨
/ ディスプレイ:解像度1024×768(XGA)以上必須(総コンシステムでの推奨)
など...

◎その他

- ・DVDドライブ(未装備の場合は要相談)
- ・プリンター(B4サイズ対応を推奨)
- ・外部媒体(USBメモリ、CD-Rなどの記録可能メディア)
- ・Microsoft Office Excel 2016以降、又はMicrosoft 365(旧称Office 365)
(事業場データ、従業員データ等の表形式データをファイル出力する場合)

※Microsoft Office Excel 2016および2019のサポートは2025年10月14日までで終了となります。

※1. Microsoft Office Excel 以外の表計算ソフトウェアはサポート外となります。

総合コンピュータシステム(SCOPS) Ver.11.4.0 インストールファイル説明

※表示している画面はWindows11です。OSにより表示画面や名称、動作が一部異なる場合がございます。


セットアップ用フォルダ ” ScpSetup ” (LAN子機の場合は ” ScpSetupplan ”)をダブルクリックする。

インストーラをダウンロードした場所(デスクトップ等)にある

” ScpSetup”フォルダ(LAN子機の場合は”ScpSetupplan”フォルダ)をダブルクリックします。

※インストーラのダウンロード方法については、

本資料7頁「② SCOPS最新版(Ver.11.4.0)インストーラのダウンロード」を参照ください。



インストールを開始するには、アイコン(**setup.exe**)をダブルクリックしてください。


※お使いのPCの設定によっては、ファイルの拡張子(.exe)が表示されない場合がございます。

その場合は「setup」をダブルクリックして実行してください。

適用手順


LAN利用組合の場合、LAN子機→LAN親機の順でセットアッププログラムをダウンロードしてください。

手順① データのバックアップ




手順② SCOPS最新版(Ver.11.4.0)インストーラのダウンロード

※配布CDからインストールする場合、この手順は不要です。



手順③ SCOPS最新版(Ver.11.4.0)のインストール



手順④ インストール作業完了確認



手順⑤ 初期設定



SCOPS LAN利用組合のみ実施してください

手順⑥ SCOPS最新版(Ver.11.4.0)のインストール(LAN子機)

① データのバックアップ(システムデータバックアップ)


※表示している画面はWindows11です。OSにより表示画面や名称、動作が一部異なる場合がございます。



①SCOPSのメインメニューから、「総コンデータバックアップ」ボタンをクリックします。




②データの保存処理を選択し、「実行」ボタンをクリックします。




③保存する場所(フォルダ)を選択し、ファイル名を入力して「保存(S)」をクリックします。


※ファイル保存場所は「デスクトップ」上に、ファイル名は作業日の年月日(例: 20230905)を含めて作成することを推奨いたします。



(データ保存中)



④保存処理終了時、上記プロパティが表示されますので「OK」をクリックします。



⑤③で指定した場所(フォルダ)にバックアップファイルが作成されていることを確認します。

以上でシステムデータのバックアップは終了です。


① データのバックアップ(郵便番号ファイルのバックアップ)

現在の郵便番号マスタは<2024年7月30日>現在のデータの為、<2024年7月30日>時点以降に新しい住所を取り込んでいる場合は郵便番号登録システムで郵便番号ファイルのバックアップを取り、バージョンアップを行った後に郵便番号ファイルの復元を行って下さい。


【作業手順①:郵便番号ファイルのバックアップ】




①郵便番号登録システムを起動して下さい。




②郵便番号ファイルの保存・復元をクリックして下さい。




③郵便番号ファイルを保存するを選択し、実行ボタンをクリックして下さい。



④ファイル名を付けてバックアップファイルの保存先を選択し、「保存」をクリックして下さい。



⑤データ保存中画面



⑥保存処理が正常に終了しましたので、「OK」ボタンをクリックして下さい。

作業手順①:郵便番号ファイルのバックアップ作業を行い、SCOPSシステムバージョンアップ作業を行った後に
15頁の⑤初期設定(郵便番号ファイルの復元作業)を行って下さい。


② SCOPS最新版(Ver.11.4.0)インストーラのダウンロード

※CD配布の事務組合様は、
本頁をスキップしてください。


※表示している画面はWindows11です。OSにより表示画面や名称、動作が一部異なる場合がございます。
注) LAN利用組合の場合、LAN子機→LAN親機 の順でセットアッププログラムをダウンロードしてください。



①SCOPSのメインメニューから、
「システムメンテナンス」ボタンをクリックします。




②システムメンテナンス画面から、
「セットアッププログラム(インストーラ)のダウンロード」
ボタンをクリックします。



③ダウンロードする場所を選択し、
OKをクリックします。


※ファイル保存場所はわかりやすい場所
(デスクトップ)などに、作成することを
推奨いたします。



④ダウンロードされる場所を確認し、
「OK」をクリックします。
ダウンロードが始まりますので、
しばらくお待ちください。



⑤ダウンロード完了後、
完了画面が表示されますので
「OK」をクリックします。



⑥③で指定したフォルダ内にScpSetupフォルダ(LAN子機の場合は
ScpSetuplanフォルダ)が作成されていることを確認します。

※ダウンロードが
終了したら
インストール前に
総コンシステムを
終了させて下さい。

事務組合様のネットワーク/セキュリティ環境により、ファイアウォールやウィルス対策ソフトの
確認画面が表示される場合があります。その際は各事業組合様のPC管理者等にご相談ください。

以上でインストーラのダウンロードは終了です。インストールの前に一旦総コンシステムを終了して下さい。※ダウンロードできなかった場合は次頁を参照して下さい。

② SCOPS最新版(Ver.11.4.0)インストーラのダウンロード ※続き

※CD配布の事務組合様は、
本頁をスキップしてください。

前頁(7頁)の③SCOPS最新版(Ver.11.4.0)インストーラのダウンロードにて、エラー等でダウンロードできなかった場合は下記の手順でダウンロード作業を行って下さい。



①「メインメニュー」画面下部の「総合コンピュータPCシステムホームページへ」をクリック。




②「総合コンピュータPCシステムホームページ」で「ファイル送受信」を選択。をクリック。




③「最新プログラム等をダウンロードする」をクリックして下さい。


※表示している画面はWindows11です。OSにより表示画面や名称、動作が一部異なる場合がございます。



④「ダウンロードページ」にてログインIDの左の枠に支部コード(2桁)、ログインIDの右の枠に事務組合コード(5桁)、パスワードは【3117581】と入力して「ログイン」ボタンをクリックしてください。



⑤対象のセットアッププログラムをクリックしダウンロードしてください。
※クリックすると基本的にダウンロードフォルダへダウンロードされますので確認して下さい。



※ダウンロードが
終了したら
インストール前に
総コンシステムを
終了させて下さい。


⑥ダウンロードされた「ScpSetup」フォルダ(LAN子機の場合はScpSetuplanフォルダ)はZip形式で圧縮されているので「すべて展開」または「解凍」してからフォルダ内のsetup.exe(もしくはsetup)を確認して下さい。

以上でインストーラのダウンロードは終了です。インストールの前に一旦総コンシステムを終了して下さい。


③ SCOPS最新版(Ver.11.4.0)のインストール

※表示している画面はWindows11です。OSにより表示画面や名称、動作が一部異なる場合がございます。


インストールファイル(Setup.exe)の場所は、7頁③または8頁⑤で指定した場所もしくはダウンロードフォルダに保存されたScpSetupフォルダ内にあります。




①総コンシステムを終了した状態で
setup.exeファイルを実行します。
インストールの準備が始まります。





②setup.exeファイルを実行します。
上記画面が表示されますので
「次へ(N)」をクリックします。



③「インストール(I)」をクリックします。



④「WindowsによってPCが保護されました」の画面が表示された場合は
詳細情報をクリックし、表示される「実行」ボタンをクリックしてください。



⑤ユーザーアカウント制御画面が表示された場合、
「はい」をクリックしてください。


【次頁(10頁)へ続く】

インストール作業は次頁へ続きます。

③ SCOPS最新版(Ver.11.4.0)のインストール ※続き

※表示している画面はWindows11です。OSにより表示画面や名称、動作が一部異なる場合がございます。

【前頁(9頁)からの続き】



⑥(インストール実行中)



⑦インストール完了画面が表示されます。
「完了(F)」ボタンをクリックします。

以上でインストール作業は終了です。

④ インストール作業完了確認

総合コンピュータシステム(SCOPS)のインストールが完了すると、デスクトップにアイコン(ショートカット)が作成されます。



①総コンシステム

➡ システム起動用ショートカット

②会社コード整理システム

➡ 二元成立事業場の共通項目データを一本化するシステム

③郵便番号登録


➡ 最新の郵便番号データを取り込むシステム

④総コンマニュアル

➡ SCOPSの使い方・操作方法を説明しています。
(閲覧するには別途、Acrobat Reader (無償)などの
PDF閲覧ビューアのインストールが必要となります。)

⑤ 初期設定(データの復元処理)

※表示している画面はWindows11です。OSにより表示画面や名称、動作が一部異なる場合がございます。



①デスクトップ上に作成された総コンシステムショートカット()をダブルクリックしてください。
バックアップデータの復元を促すメッセージが表示されるので、『はい(Y)』または『いいえ(N)』ボタン をクリックします。

はい(Y) → 前回システム終了時に保存した
バックアップデータを利用して復元します。

いいえ(N) → 任意で取得したバックアップデータより
復元します。

『はい(Y)』を選択した場合



13頁をご参照ください。

『いいえ(N)』を選択した場合



14頁をご参照ください。


該当PCに初めて
システムを入れる場合



16頁をご参照ください。


⑤ 初期設定(『はい(Y)』を選んだ場合)

※表示している画面はWindows11です。OSにより表示画面や名称、動作が一部異なる場合がございます。




①デスクトップ上に作成された総コンシステムショートカット()をダブルクリックしてください。


バックアップデータの復元を促すメッセージが表示されるので、『はい(Y)』または『いいえ(N)』ボタンをクリックします。



②(データ復元中)



③続いて、データベースファイルの設定処理を実施しますので、そのまま「処理開始」ボタンをクリックします。




④データベースファイル設定終了画面が表示されるので、「OK」ボタンをクリックします。SCOPSが一旦終了されますので、総コンシステムショートカット()をダブルクリックし、再度SCOPSを起動します。

以上でSCOPSの初期設定は終了です。
(「LAN利用の事業組合様は子機にもSCOPSをインストールをするため、17頁に進みます。)

⑤ 初期設定(『いいえ(N)』を選んだ場合)


※表示している画面はWindows11です。OSにより表示画面や名称、動作が一部異なる場合がございます。




- ①復元するデータを指定を促すメッセージが出たらOKボタンを押してください。




- ②データの復元処理を選択し、「実行」ボタンをクリックします。




- ③任意のバックアップファイルを選択した状態で、「開く(O)」ボタンをクリックします。




- ④データ復元処理の確認メッセージが表示されるので、「はい(Y)」ボタンをクリックします。



- ⑤終了メッセージが表示されたら「OK」ボタンをクリックします。



- ⑥続いて、データベースファイルの設定処理を実施しますので、そのまま「処理開始」ボタンをクリックします。



- ⑦データベース設定終了画面が表示されるので、「OK」ボタンをクリックします。


SCOPSが一旦終了されますので、総コンシステムショートカット()をダブルクリックし、再度SCOPSを起動します。

以上でSCOPSの初期設定は終了です。
(「LAN利用の事業組合様は子機にもSCOPSをインストールをするため、17頁に進みます。)

⑤ 初期設定(郵便番号ファイルの復元作業)

郵便番号ファイルのバックアップ後にシステムのバージョンアップを行った場合は、郵便番号ファイルの復元作業を行ってください。


【作業手順②:郵便番号ファイルの復元】



郵便番号ファイルの設定は、以上で終了となります。

⑤ 初期設定(該当PCに初めてシステムを入れる場合)


※表示している画面はWindows11です。OSにより表示画面や名称、動作が一部異なる場合がございます。




①デスクトップ上に作成された
総コンシステムショートカット()を
ダブルクリックしてください。
初期データ取込みを促すメッセージが
表示されるので、「OK」ボタンを
クリックします。



②「データの復元処理」にチェックを入れ、
「実行」ボタンをクリックします。




③5頁の「①データのバックアップ」で作成した
バックアップファイルを選択した状態で、
「開く(O)」ボタンをクリックします。




④データ復元処理の確認メッセージが
表示されるので、「はい(Y)」ボタンを
クリックします。



⑤終了メッセージが表示されたら
「OK」ボタンをクリックします。



⑥続いて、データベースファイルの
設定処理を実施しますので、
そのまま「処理開始」ボタンを
クリックします。



⑦データベース設定終了画面が表示される
ので、「OK」ボタンをクリックします。
SCOPSが一旦終了されますので、
総コンシステムショートカット()を
ダブルクリックし、再度SCOPSを
起動します。


以上でSCOPSの初期設定は終了です。
(「LAN利用の事業組合様は子機にもSCOPSをインストールをするため、次頁に進みます。)

⑥ SCOPS最新版(Ver.11.4.0)のインストール(LAN子機)

※LAN利用組合のみ実施して下さい

※表示している画面はWindows11です。OSにより表示画面や名称、動作が一部異なる場合がございます。


インストールファイル(Setup.exe)の場所は、7頁③もしくは8頁⑤で指定したダウンロードフォルダに保存されたScpSeuplanフォルダ内にあります。




①インストールの準備が始まります。




②setup.exeファイルを実行します。
上記画面が表示されますので、
「次へ(N)」をクリックします。



③「インストール(I)」をクリックします。



④「WindowsによってPCが保護されました」の画面が表示された場合は
詳細情報をクリックし、表示される「実行」ボタンをクリックしてください。



⑤ユーザーアカウント制御画面が表示された場合、
「はい」をクリックしてください。

【次頁(18頁)へ続く】


インストール作業は次頁へ続きます。

⑥ SCOPS最新版(Ver.11.4.0)のインストール(LAN子機) ※続き


※LAN利用組合のみ実施して下さい

※表示している画面はWindows11です。OSにより表示画面や名称、動作が一部異なる場合がございます。

【前頁(17頁)からの続き】



⑥(インストール実行中)



⑦インストール完了画面が表示されます。
「完了(F)」ボタンをクリックします。

※SCOPS LAN子機のインストール後もLAN親機とのフォルダ共有は保たれたままですので、LAN親機の共有設定は不要です。

(LAN親機との接続が上手くいかない場合は、別紙「SCOPSバージョンアップ手順2(Ver11.4.0用)」の「SCOPS親機共有設定」の頁を参照し、設定を確認して下さい)

以上で、子機インストール作業は終了です。